

---

# cupsaddsmb

Exporte les imprimante vers samba pour les clients Windows

Exporte les imprimantes vers samba. En fonction de la configuration de samba, un mot de passe peut être nécessaire. Ce programme nécessite les pilotes d'impression Windows.

## Configuration Samba

cupsaddsmb utilise le support d'impression basé sur RPC dans samba pour fournir les pilotes d'impression et les fichiers PPD aux clients Windows. Pour utiliser cette fonctionnalité, samba doit être configuré pour le supporte de l'impression via CUPS et fournir un partage pour le téléchargement des pilotes :

```
[global]
load printers = yes
printing = cups
printcap name = cups

[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /etc/samba/drivers
browseable = yes
guest ok = no
read only = yes
write list = root
```

Le pilote de base pour Windows 2000 et supérieur et le pilote Microsoft PostScript, qui est disponible dans tous les systèmes Windows dans %WINDIR%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3 et %WINDIR%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\X64\3. Copier les pilotes 32bits dans /usr/share/cups/drivers/ et les pilotes 64bits dans /usr/share/cups/drivers/x64/ :

```
ps5ui.dll
pscript.hlp
pscript.ntf
pscript5.dll
```

Note : La casse est importante

## OPTIONS

- 
- H samba-server** Spécifie le serveur samba par défaut
  - U samba-user [ %samba-password ]** admin/password d'impression samba
  - a** Exporte toutes les imprimantes connues
  - h cups-server [ :port ]** Spécifie un serveur CUPS alternatif à utiliser
  - v** mode verbeux