
nl

Écrit chaque fichier ou l'entrée standard sur la sortie standard, et ajoute les numéros de ligne à certaines ou toutes les lignes.

nl décompose son entrée en pages. Par défaut, le numéro de ligne est remis à 1 en haut de chaque page. **nl** traite tous les fichiers en entrée comme un simple document, il ne reset pas les numéros de lignes entre les fichiers.

Une page consiste en 3 sections : **header**, **body** et **footer**. Il peut y'avoir des sections vides. Chacune peut être numérotée dans un style différent.

Le début de chaque section des pages est indiqués dans le fichier d'entrée par une ligne contenant un de ces délimiteur :

`\:\:` début du header

`\:` début du body

`\:` début du footer

OPTIONS

-b STYLE, -body-numbering=STYLE Sélectionne le style de numérotation des lignes pour la section body :

a numérote toutes les lignes

t Numérote seulement les lignes non vide

n ne numérote pas les lignes

pBRE numérote uniquement les lignes qui contiennent une correspondance de l'expression régulière BRE

-d CD, -section-delimiter=CD Définis les caractères de délimitation des sections.

-f STYLE, -footer-numbering=STYLE identique à -b mais pour la section footer

-h STYLE, -header-numbering=STYLE identique à -b mais pour la section header

-i NUMBER, -page-increment=NUMBER Incrémente les numéros de ligne par NUMBER (défaut : 1)

-l NUMBER, -join-blank-lines=NUMBER NUMBER lignes vide consécutives sont considérées comme une seule (défaut : 1), et n'en numérote qu'une seule. Une ligne vide ne contient aucun caractère, y compris de caractères blanc.

-n FORMAT, -number-format=FORMAT Sélectionne le format de numérotation de ligne (défaut : rn)

ln justifié à gauche

rn justifié à droite

rz justifié à droite et rempli de zéro.

-p, -no-renumber Ne reset pas le numéro de ligne au début d'une page.

-s STRING, -number-separator=STRING Sépare le numéros de ligne du texte avec STRING (défaut : TAB)

-v NUMBER, -starting-line-number=NUMBER Définit le numéro de ligne initial sur chaque page à NUMBER (défaut 1)

-w, -number-width=NUMBER Utilise NUMBER caractères pour les numéros de lignes (défaut : 6)