
pam_exec

Appeler une commande externe

L'environnement de l'enfant est défini dans la liste d'environnement PAM courante, comme retournée par `pam_getenvlist`. En plus les items PAM suivant sont exportés : **PAM_RHOST**, **PAM_RUSER**, **PAM_SERVICE**, **PAM_TTY**, **PAM_USER** et **PAM_TYPE**, qui contiennent un des types de modules : `account`, `auth`, `password`, `open_session` et `close_session`.

OPTIONS

debug Affiche des informations de debugage

expose_authtok Durant l'authentification la commande appelé peut lire le mot de passe depuis `stdin`

log=file La sortie de la commande est ajouté au fichier spécifié

quiet Par défaut le module affiche le statut de sortie. `quiet` supprime ce message

seteuid Par défaut le module va exécuter la commande externe avec le real user ID du processus appelant. Spécifier cette option signifie que la commande est lancé avec l'effective user ID.

Valeurs retournées

PAM_SUCCESS La commande externe à été exécutée avec succès

PAM_SERVICE_ERR Aucun argument ou nombre d'arguments incorrect

PAM_SYSTEM_ERR Une erreur système s'est produite ou la commande a échouée

PAM_IGNORE `pam_setcred` a été appelé, qui n'exécute pas la commande

Exemples

Ajouter cette ligne dans `/etc/pam.d/passwd` pour reconstruire la base NIS après chaque changement de mot de passe local
password optional pam_exec.so /usr/bin/make -C /var/yp