
pam_sepermit

Module PAM pour autoriser/refuser le login en fonction de l'état d'enforcement SELinux

Quand un utilisateur se log et match une entrée dans le fichier de configuration, il est autorisé seulement quand SELinux est en mode enforcing, sinon l'accès lui est refusé. Pour les utilisateurs qui ne matchent pas dans le fichier de configuration, le module retourne PAM_IGNORE.

OPTIONS

debug mode debug

conf=/path/to/conf/file Chemin alternatif du fichier de configuration

Ce module fournis les type auth et account

Valeurs de retour

PAM_AUTH_ERR SELinux est désactivé ou en mode permissif et l'utilisateur match.

PAM_SUCCESS SELinux est en mode enforcing et l'utilisateur match

PAM_IGNORE L'utilisateur ne match pas

PAM_USER_UNKNOWN Le module n'est pas capable de déterminer le nom utilisateur

PAM_SERVICE_ERR Erreur durant la lecture du fichier de configuration

Exemple

```
auth [success=done ignore=ignore default=bad] pam_sepermit.so
auth required pam_unix.so
account required pam_unix.so
session required pam_permit.so
```