
krb5kdc

Service d'authentification Kerberos et centre de distribution des clés

OPTIONS

- r realm** Spécifie le domaine Kerberos
- d dbname** Spécifie le nom sous lequel la base principale peut être trouvée. Ne s'applique pas aux base LDAP
- k keytype** Spécifie le type de clé de la clé maître.
- M mkeyname** Spécifie le nom du principal pour la clé maître dans la base.
- m** Spécifie que le mot de passe maître de la base devrait être lu depuis le clavier au lieu d'un fichier sur disque.
- n** Spécifie que le KDC ne se place pas en tâche de fond.
- P pid_file** PID du service
- p portnum** Numéros de port UDP d'écoute. Liste séparé par "," Défaut 88,750
- w numworkers** Fork le nombre de processus spécifié pour écouter et traiter en parallèle. Le processus parent agit comme superviseur et relai les signaux SIGHUP.

Note : Sur les OS qui supportent pktinfo, utiliser les sous-processus empêche de KDC d'écouter les paquets UDP sur les interfaces créés après que le KDC ait démarré.

- x nconns=number_of_connections** Spécifie le nombre de connexion à maintenir par serveur LDAP
- x host=ldapuri** Spécifie le serveur LDAP à contacter
- x binddn=binddn** Spécifie le DN de l'objet à utiliser par le serveur d'administration
- x bindpwd=bind_password** Mot de passe du binddn
- x debug=level** Définis le niveau de verbosité de la librairie cliente OpenLDAP
- T offset** Spécifie un offset de temps, en secondes, pendant lequel le KDC va opérer.

Exemples

Le KDC peut desservir jusqu'à 32 domaines. Les domaines sont listés sur la ligne de commande, les options par domaine peuvent être spécifiés avant chaque domaine :

```
krb5kdc -p 2001 -r REALM1 -p 2002 -r REALM2 -r REALM3
```

Variables d'environnement

- KRB5_CONFIG** Spécifie l'emplacement de krb5.conf
- KRB5_KDC_PROFILE** Spécifie l'emplacement de kdc.conf