

---

# lvm-config, lvm-dumpconfig

Afficher la configuration LVM

lvmconfig produit une sortie formatée de la configuration LVM. La commande a une forme identique à lvm dumpconfig

## OPTIONS

- f, --file** Envoie la sortie dans le fichier spécifié
- l, --list** Liste les paramètres de configuration avec commentaire. Identique à `lvmconfig --type list --withsummary`
- type {current|default|diff|full|missing|new|profilable|profilable-command|profilable-metadata}** Sélectionne le type de configuration à afficher.
  - current** Affiche la configuration `lvm.conf` courante
  - default** Affiche les paramètres de configuration assignés avec les valeurs par défaut
  - diff** Affiche tous les paramètres de configuration pour lesquels les valeurs diffèrent de la valeur par défaut
  - full** Affiche toute l'arborescence de configuration.
  - list** Affiche une liste des paramètres de configuration
  - missing** Affiche tous les paramètres de configuration avec des valeurs par défaut qui sont manquants dans la configuration courante
  - new** Affiche tous les nouveaux paramètres de configuration introduits par la version courante de LVM (ou spécifiée avec `--atversion`)
  - profilable** Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec des valeurs par défaut.
  - profilable-command** Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec les valeurs assignées qui peuvent être utilisés dans les profils de commande
  - profilable-metadata** Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec les valeurs assignées qui peuvent être utilisés dans les profils de métadonnées
- atversion** Spécifie une version LVM au format `x.y.z`. Pour limiter l'affichage des paramètres
- sinceversion** Idem, applicable seulement avec `--type new`
- ignoreadvanced** Exclut les paramètres de configuration avancés
- ignoreunsupported** Exclut les paramètres de configuration non-supportés
- ignorelocal** Ignore la section local
- config** Utilise la chaîne spécifiée pour remplacer la configuration existante
- commandprofile** Utilise le profilé spécifié pour remplacer la configuration existante
- profile** Identique à `--commandprofile` mais la configuration n'est pas appliquée pour la commande `lvmconfig`
- metadataprofile** Spécifie le profilé pour remplacer la configuration existante
- mergedconfig** Quand la commande `lvmconfig` est lancée avec `--config option` et/ou `--commandprofile` (ou avec la variable d'environnement `LVM_COMMAND_PROFILE`), `--profile`, `--metadataprofile`, fusionne tout le contenu de la configuration avant de l'afficher
- showdeprecated** Inclus les paramètres de configuration dépréciés dans la sortie
- showunsupported** Inclus les paramètres de configuration non-supportés
- validate** Valide la configuration courante utilisée et quitte avec un code de sortie approprié
- withsummary** Affiche une ligne de commentaire pour chaque nœud de configuration
- withcomments** Affiche un commentaire complet pour chaque nœud de configuration.
- withspaces** Quand approprié, ajoute plus d'espace dans la sortie pour une meilleure lisibilité
- withversions** Affiche également un commentaire contenant la version d'introduction pour chaque nœud de configuration.