
pvs

Affiche des informations sur les volumes physiques

OPTIONS

- all** Inclus des informations sur les périphériques qui n'ont pas été initialisé avec pvcreate
- aligned** Utiliser avec `-separator` pour aligner les colonnes de sortie
- binary** Utilise les valeurs binaire 0 ou 1 au lieu des valeurs littérales pour les colonnes qui ont exactement 2 valeurs valides
- commandprofile ProfileName** Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser
- dl-debug** Définis le niveau de debug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails
- ignorelockingfailure** Permet de traiter des opérations de métadonnées lecture-seule même si le module de lock échoue. Utile dans un script init si le répertoire de lock est monté en lecture seul
- ignoreskippedcluster** Permet de quitter avec un status non-zero si la commande est lancé sans lockup clusterisé et que certains vg clusterisés doivent être ignorés
- nameprefixes** Ajoute un préfixe LVM2_ plus le nom du champ dans la sortie. Utile avec `-neheadings` pour produire une liste de paires champ=valeur qui peuvent être utilisées en variable d'environnement.
- noheadings** Supprime les lignes d'en-tête
- nosuffix** Supprime le suffixe pour les tailles. Utiliser avec `-units` si besoin
- ol-options [+|-#] Field [,Field...]** Liste de colonnes à afficher (-) ou enlever (-). '#' compacte les colonnes données. `pv_all` sélectionne toutes les colonnes de volume physique, et `pvseg_all` sélectionne toutes les colonnes de segment de volume physique.
- Ol-sort [+|-] Key1 [, [+|-] Key2...]** Liste de colonnes pour l'ordre de trie.
- Pl-partial** Fait de son mieux pour fournir un accès aux volumes group qui sont seulement disponible partiellement
- rows** Affiche les colonnes brutes
- segments** Produit une ligne de sortie pour chaque allocation contigue d'espace dans chaque volume physique
- Sl-select Selection** Affiche seulement les lignes qui matchent le critère donné
- separator Separator** Chaîne à utiliser pour séparer chaque colonne
- unbuffered** Produit une sortie immédiatement sans trier ou aligner les colonnes
- units hHbBsSkKmMgGtTpPeE** Toutes les tailles affichée sont exprimé avec l'unité spécifiée.
- unquoted** avec `-nameprefixes`, affiche les valeurs sans guillemets
- vl-verbose** Mode verbeux