
grub-file

Vérifie si le fichier est du type spécifié

OPTIONS

- is-i386-xen-pae-domu** Vérifier si le fichier peut être booté comme kernel invité non-privilegié Xen PAE i386
- is-x86_64-xen-domu** Vérifier si le fichier peut être booté comme kernel invité non-privilegié Xen x86_64
- is-x86-xen-dom0** Vérifie si le fichier peut être utilisé comme kernel invité privilégié Xen x86_64
- is-x86-multiboot** Vérifie si le fichier peut être utilisé comme kernel multiboot x86_64
- is-x86-multiboot2** Vérifie si le fichier peut être utilisé comme kernel multiboot2
- is-arm-linux** Vérifie si le fichier est un Linux ARM
- is-arm64-linux** Vérifie si le fichier est un Linux ARM64
- is-ia64-linux** Vérifie si le fichier est un Linux IA64
- is-mips-linux** Vérifie si le fichier est un Linux MIPS
- is-mipsel-linux** Vérifie si le fichier est un Linux MIPSEL
- is-sparc64-linux** Vérifie si le fichier est un Linux SPARC64
- is-powerpc-linux** Vérifie si le fichier est un Linux POWERPC
- is-x86-linux** Vérifie si le fichier est un Linux
- is-x86-linux32** Vérifie si le fichier est un Linux x86 supportant le mode 32bits
- is-x86-kfreebsd** Vérifie si le fichier est ur kFreeBSD x86
- is-i386-kfreebsd** Vérifie si le fichier est ur kFreeBSD i386
- is-x86_64-kfreebsd** Vérifie si le fichier est ur kFreeBSD x86_64
- is-x86-knetbsd** Vérifie si le fichier est ur kNetBSD x86
- is-i386-knetbsd** Vérifie si le fichier est ur kNetBSD i386
- is-x86_64-knetbsd** Vérifie si le fichier est ur kNetBSD x86_64
- is-i386-efi** Vérifie si le fichier est un fichier EFI i386
- is-x86_64-efi** Vérifie si le fichier est un fichier EFI x86_64
- is-ia64-efi** Vérifie si le fichier est un fichier EFI ia64
- is-arm64-efi** Vérifie si le fichier est un fichier EFI ARM64
- is-arm-efi** Vérifie si le fichier est un fichier EFI ARM
- is-hibernated-hiberfil** Vérifie si le fichier est hiberfil.sys à l'état hibernated
- is-x86_64-xnu** Vérifie si le fichier est un XNU x86_64
- is-i386-xnu** Vérifie si le fichier est un XNU i386
- is-xnu-hibr** Vérifie si le fichier est un XNU
- is-x86-bios-bootsector** Vérifie si le fichier est un secteur de boot BIOS