
lvs

Affiche des informations sur les volumes logiques

OPTIONS

- all** Inclus des informations sur les volumes logiques internes
- aligned** Utiliser avec **-separator** pour aligner les colonnes de sortie
- binary** Utilise les valeurs binaire 0 ou 1 au lieu des valeurs littérale pour les colonnes qui ont exactement 2 valeurs valides
- commandprofile ProfileName** Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser
- dl-debug** Définis le niveau de debug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails
- ignorelockingfailure** Permet de traiter des opérations de métadonnées lecture-seule même si le module de lock échoue. Utile dans un script init si le répertoire de lock est monté en lecture seul
- ignoreskippedcluster** Permet de quitter avec un status non-zero si la commande est lancée sans lockup clusterisé et que certains vg clusterisés doivent être ignorés
- nameprefixes** Ajoute un préfixe LVM2_ plus le nom du champ dans la sortie. Utile avec **-noheadings** pour produire une liste de paires champ=valeur qui peuvent être utilisées en variable d'environnement.
- noheadings** Supprime les lignes d'en-tête
- nosuffix** Supprime le suffixe pour les tailles. Utiliser avec **-units** si besoin
- o|-options [+|-#] Field [,Field...]** Liste de colonnes à afficher (-) ou enlever (-). '#' compacte les colonnes données. lv_all sélectionne toutes les colonnes de volume logiques, et lvseg_all sélectionne toutes les colonnes de segment de volume logique.
- O|-sort [+|-] Key1 [, [+|-] Key2...]** Liste de colonnes pour l'ordre de trie.
- P|-partial** Fait de son mieux pour fournir un accès aux volumes group qui sont seulement disponible partiellement
- rows** Affiche les colonnes brutes
- segments** Produit une ligne de sortie pour chaque allocation contigue d'espace dans chaque volume physique
- S|-select Selection** Affiche seulement les lignes qui matchent le critère donné
- separator Separator** Chaîne à utiliser pour séparer chaque colonne
- unbuffered** Produit une sortie immédiatement sans trier ou aligner les colonnes
- units hHbBsSkKmMgGtTpPeE** Toutes les tailles affichées sont exprimées avec l'unité spécifiée.
- unquoted** avec **-nameprefixes**, affiche les valeurs sans guillemets
- v|-verbose** Mode verbeux
- H, -history** Inclus l'historique des volumes logiques dans la sortie